

# Как передобавить proxmox ноду в кластер

Выключаем ноду, которую нужно удалить.

```
pvecm delnode nodename
```

В кластере из 2-х нод получаем ошибку

```
cluster not ready – no quorum? (на большем не пробовал, возможно будет по-другому.)
```

Делаем

```
pvecm expected 1
```

и еще раз

```
pvecm delnode nodename
```

После этого

pvecm status показывает, что нода одна осталась, но в интерфейсе по-прежнему две. Чтобы привести в порядок, нужно выключить удаленную ноду и удалить каталог /etc/pve/nodes/nodename/. Если не выключить, то при удалении будет рассказывать про Device or resource busy

Так же нужно проверить остальные конфиги на артефакты

```
grep -ilr «del_node_name» /etc/pve/
```

После этого всё должно стать как положено.

Добавляем обратно (например после переустановки) штатно, по инструкции [https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster\\_Manager#pvecm\\_join\\_node\\_to\\_cluster](https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager#pvecm_join_node_to_cluster)

---

Revision #2

Created 1 January 2023 00:00:09 by 3err0

Updated 1 January 2023 00:13:22 by 3err0