Как передобавить proxmox ноду в кластер

Выключаем ноду,которую нужно удалить.

```
pvecm delnode nodename
```

В кластере из 2-х нод получаем ошибку

```
cluster not ready – no quorum? (на большем не пробовал, возможно будет подругому.)
```

Делаем

```
pvecm expected 1
```

и еще раз

```
pvecm delnode nodename
```

После этого

pvecm status показывает,что нода одна осталась,но в интерфейсе по прежнему две.Чтобы привести в порядок,нужно выключить удаленную ноду и удалить каталог /etc/pve/nodes/nodename/.Если не выключить,то при удалении будет рассказывать про Device or resource busy

Так же нужно проверить остальные конфиги на атрефакты

```
grep -ilr «del_node_name» /etc/pve/
```

После этого всё должно стать как положено.

Добавляем обратно (например после переустановки)штатно,по инструкции https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager#pvecm_join_node_to_cluster

---

Revision #2
Created 1 January 2023 00:00:09 by 3err0
Updated 1 January 2023 00:13:22 by 3err0